

Universaalne arhiveerimismoodul

Paigaldusjuhend

Sisukord

1.	ÜLDISED NÕUDED	3
2.	MICROSOFT SQL EXPRESS SERVERI INSTALLEERIMINE	3
3.	MICROSOFT SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO INSTALLEERIMINE	14
4.	UAMI INSTALLEERIMINE	18
5.	UAMI SEADED	24

1. Üldised nõuded

UAM on Windows'i *desktop*-lahendus, mis tuleb installeerida igale arvutile eraldi.

Enne UAMi paigaldamist peavad olema installeeritud:

- MS SQL Express server (versioon 2005 või hilisem) koos SQL Server Management Studio haldusvahendiga;
- .NET raamistik (versioon 4.0 või hilisem). Vt <https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime> (link kontrollitud viimati 22.03.2018);
- Java (versioon 1.5 või hilisem). Vt <https://java.com/en/download/> (link kontrollitud viimati 22.03.2018).

2. Microsoft SQL Express serveri installeerimine

Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt MS SQL 2016 Express serveri paigaldust.¹


Esmalt laadige Microsofti veebilehelt alla kõige uuem stabiilne Microsoft SQL Server Express Edition paigalduspakett. NB! Kui pakett ei sisalda SQL Management Studio haldusvahendit, siis laadige see eraldi alla. Näiteks SQL Server 2016 Express 64-bitine versioon on kättesaadav järgneva

lingi alt: https://download.microsoft.com/download/9/0/7/907AD35F-9F9C-43A5-9789-52470555DB90/ENU/SQLEXPADV_x64_ENU.exe (link kontrollitud viimati 22.03.2018).

Serveri paigalduspaketi käivitamisel kuvatakse esmalt peaaken (joonis 1).


Valige "New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation"

¹ Kuna tegemist on standardse paigaldusega, siis täpsemat infot saab tootja kodulehelt <http://www.microsoft.com>.




Joonis 1.

Järgmisena kuvatakse Teile litsentsitingimused (joonis 2). Palun tutvuge nendega.



Joonis 2.


Peale tingimustega tutvumist, nendega nõustumist ja “Next” vajutamist kontrollitakse Teie süsteemi sobivust serveri paigaldamiseks (joonis 3).



Joonis 3.

Kui probleeme ei leita, siis vajutage “Next”.

Tutvuga esitatud infoga, eemaldage linnuke "R Services (In-Database)" eest ja vajutage uuesti "Next" (joonis 4).



Joonis 4.

Seejärel kuvatakse serveri nimevalik (Instance Configuration). Kui valida “Named Instance”, siis on võimalik vaikimisi määratud nime muuta. Soovitav on siiski kasutada vaikimisi määratud nime (SQLExpress) ja vajutada “Next” (joonis 5).

Instance Configuration

Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.

License Terms
Global Rules
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Reporting Services Configuration
Consent to install Microsoft R ...
Feature Configuration Rules
Installation Progress
Complete

☐ Default instance

☒ Named instance:

Instance ID:

SQL Server directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQLEXPRESS

Reporting Services directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS13.SQLEXPRESS

Installed instances:

Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Version
---------------	-------------	----------	---------	---------

< Back Next > Cancel

Joonis 5.

Järgneval kuval vajutage „Next“ (joonis 6).

SQL Server 2016 Setup

Server Configuration

Specify the service accounts and collation configuration.

License Terms
Global Rules
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Reporting Services Configuration
Consent to install Microsoft R ...
Feature Configuration Rules
Installation Progress
Complete

Service Accounts Collation

Microsoft recommends that you use a separate account for each SQL Server service.

Service	Account Name	Password	Startup Type
SQL Server Database Engine	NT Service\MSSQL\$SQL...		Automatic ▼
SQL Server Reporting Services	NT Service\ReportServer...		Automatic ▼
SQL Server Launchpad	NT Service\MSSQLLaun...		Automatic
SQL Full-text Filter Daemon Launc...	NT Service\MSSQLFDLa...		Manual
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOCAL ...		Disabled ▼

☐ Grant Perform Volume Maintenance Task privilege to SQL Server Database Engine Service

This privilege enables instant file initialization by avoiding zeroing of data pages. This may lead to information disclosure by allowing deleted content to be accessed.

[Click here for details](#)

< Back Next > Cancel

Joonis 6.

Valige "Windows authentication mode" ja seejärel "Next" (joonis 7).

The screenshot shows the 'SQL Server 2016 Setup' window, specifically the 'Database Engine Configuration' step. The window title is 'SQL Server 2016 Setup'. The main heading is 'Database Engine Configuration' with a subtitle: 'Specify Database Engine authentication security mode, administrators, data directories and TempDB settings.'

On the left is a navigation pane with the following items: License Terms, Global Rules, Product Updates, Install Setup Files, Install Rules, Feature Selection, Feature Rules, Instance Configuration, Server Configuration, **Database Engine Configuration**, Reporting Services Configuration, Consent to install Microsoft R..., Feature Configuration Rules, Installation Progress, and Complete.


The main area has several tabs: 'Server Configuration' (selected), 'Data Directories', 'TempDB', 'User Instances', and 'FILESTREAM'. Under the 'Server Configuration' tab, the instruction is 'Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine.'

The 'Authentication Mode' section has two radio buttons: 'Windows authentication mode' (selected) and 'Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)'. Below this is a section for the SQL Server system administrator (sa) account, with fields for 'Enter password:' and 'Confirm password:'. The 'Specify SQL Server administrators' section contains a list box with 'LINNUPESA\edison (edison)' selected. To the right of the list box is a note: 'SQL Server administrators have unrestricted access to the Database Engine.' Below the list box are three buttons: 'Add Current User', 'Add...', and 'Remove'.

At the bottom right are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


Joonis 7.

Installeerimise alustamiseks vajutage „Next“ (joonis 8).




Joonis 8.

Peale installeerimise lõppu vajutage "Next" (joonis 9).



Joonis 9.

Peale paigaldamist kuvatakse "SQL Server 2016 Setup" aken. Tutvuge esitatud infoga ja vajutage seejärel "Close" (joonis 10).




Joonis 10.

SQL Express server on nüüd installeeritud.

Järgmisena tuleb paigaldada SQL Server Management Studio.


3. Microsoft SQL Server Management Studio installeerimine

Laadige Microsofti veebilehelt alla kõige uuem SQL Server Management Studio paigalduspakett (joonis 11).




Joonis 11.

Käivitage see ja valige „Install“ (joonis 12).



Joonis 12.


Peale paigalduse lõppemist valige „Close“.



Joonis 13.

SQL Management Studio on nüüd edukalt paigaldatud.


Järgmisena tuleb konfigureerida andmebaasi õigusi. Selleks avage SQL Server Management Studio liides (joonise 14) ja logige sisse.



Joonis 14.

Joonis 15.

Valige Server Roles ja tehke linnuke kasti sysadmin (joonis 16) ja valige „OK“.



Joonis 16.

Järgmiseks tuleb kontrollida, et serveril oleksid avatud Remote Access ja TCP/IP.


1. Remote Access'i saab lubada, kui
 - avada SQL Management Studio;
 - teha paremkliik serveri nimel ja valida Properties;
 - valida Connections ja veenduda, et oleks valitud Allow remote connections to this server.
2. TCP/IP lubamiseks tuleks
 - minna Start -> Programs -> Microsoft SQL Server -> SQL Server Configuration Manager -> SQL Server Network Configuration;
 - valida Protocols for SQLEXPRESS;
 - teha paremkliik TCP/IP peal ja valida Enable.

Nüüd on server installeeritud ja konfigureeritud. Järgmine samm on UAMi paigaldamine.

4. UAMi installeerimine

Laadige alla UAMi installer² ning käivitage see.


Teile kuvatakse paigaldusprotsessi esimene aken, kus tuleb vajutada „Next“.



Joonis 17.


² kättesaadav aadressilt <http://www.ra.ee/arhiivihaldus/digitaalarhiivindus/universaalne-arhiveerimismoodul/>.

Valige asukoht, kuhu soovite UAMi paigaldada (joonis 18) ja vajutage „Next“.




Joonis 18.

Jätkamiseks vajutage „Next“ (joonise 19).



Joonis 19.

UAM'i paigaldamisel on võimalik valida kahe versiooni vahel: Standard või LITE (joonis 20). Soovitatav on valida Standard.




Joonis 20.

UAM LITE versiooni saab kasutada nt arhiivimaterjali korrastamiseks ilma otsese eesmärgita materjalide arhiivi edastamiseks.

LITE versiooni erinevused:


- Puudub arhiveerimisprojekti staatus;
- Puuduvad arhiveerimisprojekti staatusest tulenevad piirangud;
- Funktsiooni tase arhiiviskeemis võib puududa;
- Sarju ja/või säilikuid on võimalik lisada arhiivi/allarhiivi alla;
- Arhiivi all saab korraga olla nii alamarhiive kui funktsioone.

Valige sobiv kasutajaliidese keel ja vajutage „Next“.



Joonis 21.

Valige või sisestage varasemalt paigaldatud serveri aadress/nimi (joonis 22) ja vajutage „OK“.



Joonis 22.

Vt lähemalt järgmiselt leheküljelt!

Seadete kuval tuleb täita kõik andmed:


- *Server* – Andmebaasiserveri asukoht. Võimalik on valida kasutaja arvutis varem kirjeldatud asukohtade vahel või sisestada soovitud serveri nimi käsitsi. Kui soovitud serverit valikus ei leidu, siis peab serveri nime või aadressi sisestama käsitsi. Näiteks 192.168.0.50\SQLEXPRESS.
- *Värskenda* – Värskendab välja *Server* valikute loetelu
- *SQL serveri autentimine* – Andmebaasiga ühenduse saamiseks kasutatakse SQL serveri autentimist ja sel juhul tuleb määrata kasutajanimi ning parool.
- *Windows autentimine* – Andmebaasiga ühenduse saamiseks kasutatakse Windowsi autentimist. Kasutajanime ning parooli sisestada pole vaja. Ühendus on võimalik vaid siis, kui kasutaja Windows'i kontole on antud õigused serveri andmebaasile ligipääsuks. Soovitame valida antud autentimisviis ka UAMi puhul.
- *Kasutajanimi* – Andmebaasi kasutajanimi SQL serveri autentimise korral.
- *Parool* – Parool SQL serveri autentimise korral.
- *Testi ühendust* – Nupule vajutades kontrollitakse, kas *Server*'ile on määratud parameetritega ligipääs võimalik.
- *Andmebaas* – Serveris asuv andmebaas, milles asuvad UAM-i andmed.

Paigalduse käigus kontrollitakse määratud nimega andmebaasi olemasolu serveris. Kui andmebaas puudub, siis see tekitatakse. Kui andmebaas on olemas, siis kontrollitakse andmebaasi struktuuri versiooni ning vajadusel kaasajastatakse andmebaas paigaldatava UAM-i versiooniga vastavaks.

Andmebaasikasutajal peavad olema järgmised õigused:

- UAM-i paigaldamiseks.
 - Kui määratud *Andmebaas* puudub, siis peab andmebaasikasutajal olema andmebaasi loomise õigus, näiteks serveri roll *dbcreator* või *sysadmin*.
 - Kui määratud *Andmebaas* on olemas, siis peab andmebaasikasutajal olema selles andmebaasi-taseme roll *db_owner*.
 - Juhul, kui sama UAM-i versiooni on sama andmebaasi peale juba paigaldatud, siis piisab ka sellest, kui andmebaasikasutajal on andmebaasi-taseme rollid *db_datareader* ja *db_datawriter*.
- UAM-i kasutamiseks peavad andmebaasikasutajal olema andmebaasi-taseme rollid *db_datareader* ja *db_datawriter*.

Peale UAMi paigalduse lõppemist vajutage „Close“ (joonis 23).



Joonis 23.

UAM on nüüd edukalt paigaldatud, aga kasutamiseks peavad olema määratud ka süsteemi seaded - esmane seadistamine toimub UAMi esmasel käivitamisel (vt järgmist lehekülge).

5. UAMi seaded

UAMi esmakordsel käivitamisel või **Fail** menüüst **Seaded** valimisel ilmub seadete aken (joonis 24).

Joonis 24.

Vt täpsemalt järgmiselt leheküljelt.

Failide asukohad

- *Laaditud materjal* [**kohustuslik**] - siin hoitakse UAMi lisatud faile.
- *Laadimise allikas* – UAMi impordiks kasutatav kaust.
- *Väljastamise sihtkoht* – UAMi ekspordiks kasutatav kaust.
- *Väljatrükkid* - kõikide UAMi väljatrükkide salvestamise koht.

Java asukoht

- *Java interpretaatori (java.exe) asukoht (JRE 1.5 või uuem)* [**kohustuslik**] – dokumentide impordil toimub ka failide kontrollimine, milleks kasutatakse Javat ja selleks on vajalik määrata java.exe faili asukoht, enamasti asub C:\Program Files\Java\jre_ver\bin kaustas.

DHX / X-tee - kui asutuse dokumendid liiguvad X-tee kaudu Rahvusrhiivi, siis peavad olema kirjeldatud järgmised andmed:

- *Saatja isikukood.*
- *Saatja asutuse registrikood*
- *X-tee Proxy IP* (saatja asutuse turvaserveri aadress)
- *Rahvusrhiivi registrikood*

Sisend ja väljund

- *Sisendi konfiguratsioon* – ainese laadimisel kasutatavate teisenduste konfiguratsioonifail. See fail kirjeldab konkreetse elektroonilise dokumendi-haldussüsteemi (EDHS) väljundi XML-i elementide teisendused UAM-i elementideks.
- *Väljundi konfiguratsioon* – ainese eksportimisel kasutatavate teisenduste konfiguratsioonifail. Reeglina jääb tühjaks.

Töötluste seaded

- *UAM töötleb ainet* – lülitab terve töötluste sektsiooni korraga välja või sisse.
- *Failide konverter* – Kirjeldab kasutusel olevat dokumendifailide konverteerijat, mida kasutatakse ainese failide laadimisel. Valikuteks on OpenOffice või LibreOffice. Konverteri EXE asukoht peab viitama „programm“ kausta (nt C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program).
- *Pildifailide konverter* – Kirjeldab kasutusel olevat pildifailide konverteerijat, mida kasutatakse ainese failide laadimisel. UAMi poolt fikseeritud väärtus „.NET sisene Bitmap Class“.
- *Tehniliste metaandmete eraldaja* – Näitab Jhove komponendi versiooni. Fikseeritud väärtus „Jhove (Rel. 1.11, 2013-09-29)“.
- *Dekodeeri allkirjastatud failid* – võimalik lülitada sisse või välja digiallkirjade lahtikapseldamist ja kokkupakitud failide lahti pakkimist.

Üldine

- *Programmi versioon* – Võimaldab vahetada UAMi versiooni (Standard või Lite). Peale versiooni muutmist tuleb UAM uuesti avada.
- *Programmi keel* – Võimaldab vahetada kasutajaliidese keelt. Peale keele muutmist tuleb UAM uuesti avada.
- *Koostaja ees- ja perenimi* [**kohustuslik**] – Kasutatakse vaikimisi uue projekti loomisel.
- *Koostaja ametikoht* – Kasutatakse vaikimisi uue projekti loomisel.